<オンライン設定方法>

ZOOM接続マニュアル

1．	準備するもの	P.2
2．	PC設定方法	P.3-P.11
3．	スマホ・タブレット設定方法	P.12-P.17
4．	注意事項	P.18
5．	よくあるトラブル	P.19
6．	Zoomテストミーティングの実施	P.20

公益社団法人虹の会
Ver.05

1．準備するもの

公益社団法人
虹の会

①Zoom用　対応機材
・パソコン
　or
・タブレット、スマートフォン

②投影用　機材
・テレビ
　or
・プロジェクター



③音出力用　機材
・テレビ
・スピーカー、ラジカセ等

④①～③接続用　ケーブル
・HDMIケーブル
・RGBケーブル
・タブレット用変換機
・音声出力用　PINケーブル

※各種ケーブルは家電量販店やアマゾンで購入が可能です。(2,000～3,000円)

2．【PC】で接続　※HDMI対応

公益社団法人
虹の会

●HDMI対応PC

●テレビに投影（音→テレビから出力）



【HDMIケーブル】
PC･テレビに接続

映像＋音が
テレビから出力されます。

●プロジェクターに投影　（音→スピーカー･ラジカセ等から出力）



【HDMIケーブル】
PC･プロジェクターに接続
【音声ケーブル】
PC･スピーカーラジカセ等に
接続

映像→プロジェクター
音→スピーカー･ラジカセ
から出力されます。

2．【PC】で接続　※RGB対応

公益社団法人
虹の会

●RGB対応PC

●テレビに投影（音→スピーカー・ラジカセ等から出力）



【RGBケーブル・音声ケーブル】
PC・テレビに接続

映像＋音が
テレビから出力されます。

●プロジェクターに投影　（音→スピーカー・ラジカセ等から出力）

【RGBケーブル】
PC・プロジェクターに接続
【音声ケーブル】
PC・スピーカーラジカセ等
に接続

映像→プロジェクター
音→スピーカー・ラジカセ等
から出力されます。

2．【PC】でZOOM接続の流れ

公益社団法人
虹の会

①事前に、【ミーティングID】と【パスコード】をメールでお送りします。

公益社団法人虹の会さんがあなたを予約されたZoomミーティングに招待しています。
トピック: オンラインキャラバン

Zoomミーティングに参加する
https://us04web.zoom.us/j/0123456789?pwd=xxxxxxxxxxx

ミーティングID: 012 345 6789
パスワード: *******

②インターネットで『zoom』と検索。「ZOOMミーティング-Zoom」をクリック

すべて　ニュース　画像　ショッピング　動画　もっと見る　設定　ツール

約 2,140,000,000 件 （0.43 秒）

zoom.us › jp-jp › meetings

Zoomミーティング - Zoom

Zoom is the leader in modern enterprise communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room systems. **Zoom** Rooms is the original ...

Zoomミーティング - Zoom · Zoomチャット · Covid-19感染拡大における ... · 広告について

2．【PC】でZOOM接続の流れ

公益社団法人
虹の会

③「ミーティングに参加する」をクリック

④「ミーティングID(数字11ケタ)」を入力し、「参加」をクリック

2．【PC】でZOOM接続の流れ

公益社団法人
虹の会

⑤「名前」と「ミーティングパスコード」を入力後、『ミーティングに参加する』クリック。



★「名前」には、
施設名をご入力ください。
この表示名で歌手の方から
呼びかけることがありますので
簡単なもの（略称等）で大丈夫です。
例）ベストライフ〇〇

名前の入力欄が出てこない場合は、
「ミーティングパスコード」のみ
ご入力ください。

⑥主催者からの承認を待ちます。

2．【PC】でZOOM接続の流れ

公益社団法人
虹の会

⑦「コンピューターでオーディオに参加」をクリック



⑧これで、接続完了です。



2．【PC】画面の設定　※主催者画面をメインに

公益社団法人
虹の会

①「表示」をクリックし、「ギャラリービュー」を選択します。

②主催者画面「虹の会オンラインショー」の右上「・・・」をクリックし、「ピン」を選択。



2．【PC】画面の設定

公益社団法人
虹の会

③カメラは利用者様の姿が映るようなアングル調整お願い致します。

（カメラアングル例）

2．【PC】音の設定　※テレビから音を出す

公益社団法人
虹の会

①接続中画面左下の「ミュート」の右上にある「 ^ 」をクリックして「オーディオ設定」を開く

★投影するテレビへケーブルを
接続した状態で行ってください。

②「オーディオ」の「スピーカー」『ｖ』マークをクリックし、テレビ型番を選択します。



3．【スマートフォン・タブレット】で接続

公益社団法人
虹の会

●テレビに投影（音→テレビから出力）



【HDMIケーブル】
タブレット変換機・テレビに接続

映像＋音がテレビから出力されます。

●タブレットの
充電差し込み口に
変換機を接続

●プロジェクターに投影　（音→スピーカー・ラジカセ等から出力）

【HDMIケーブル】
タブレット変換器
プロジェクターに接続。
【音声ケーブル】
タブレット
スピーカー ラジカセ等に接続

映像→プロジェクター
音→スピーカー・ラジカセ等
から出力されます。

３．【スマートフォン・タブレット】でZOOM接続の流れ

公益社団法人
虹の会

①メールで招待URLとミーテイングID とパスワードを事前にお送りいたします

公益社団法人虹の会さんがあなたを予約された
Zoomミーティングに招待しています。
トピック: オンラインキャラバン

Zoomミーティングに参加する
https://us04web.zoom.us/j/0123456789?pwd=xxxxxxxxxxx

ミーティングID: 012 345 6789
パスワード: *******

★URLをクリックしてアプリをダウンロードします（初めての方のみ）

②アプリのダウンロード

★Zoomを初めて使用する場合、「このデバイスでZoomを使用するのが初めてですか？」という表示が出るので、「App Storeからダウンロード」をタップ。（or GooglePlayのアプリ）

3．【スマートフォン・タブレット】でZOOM接続の流れ

公益社団法人
虹の会

③アプリを開く



④ZOOMのアプリ画面

3．【スマートフォン・タブレット】でZOOM接続の流れ

公益社団法人 虹の会

⑤ミーテイングに参加からミーテイングIDと登録名（ホーム名）を記入

３．【スマートフォン・タブレット】でZOOM接続の流れ

公益社団法人
虹の会

⑥下記画面でミーティングパスワードを記入し主催者からの承認を待ちます。

3．【スマートフォン・タブレット】音の設定　※テレビから音を出す

公益社団法人 虹の会

①接続中画面左上の「音量マーク」をタッチ

★投影するテレビへケーブルを接続した状態で行ってください。



②こちらの画面より音量の出力先をスピーカーとテレビに変更してください。

４．注意事項

公益社団法人
虹の会

～機能の説明～
★ミュート・・・自分の音声のオン・オフを切り替えられます。（基本はオフの状態にしてください）
★ビデオ・・・カメラのオン・オフを切り替えられます。（利用者様が映るアングルでオンの状態にしてください）
★チャット・・・ショーの間、質問をすることが出来ます。
※全ての質問に回答は出来ない事を予めご了承ください。
★参加者・・・自分の名前を変えたい場合は、（参加者→詳細→名前の変更）と進んでください。

①開演30分から主催者側より音声・映像が聞こえるか?見えるか?の確認を致します。
もし不具合がある方は、ミュートを解除し、直接画面に呼びかけてください。

★クリックでON/OFF

②映像・音声確認が出来たら、
周りの音が入らないよう、「ミュート」にしておいてください。
また、ビデオはOFFにせず、ONの状態でお願い致します。
★呼びかける以外は右記状態にしておいてください。

③開演まで離れてもらって大丈夫ですが、10分前にはお戻りください。

5．よくあるトラブル

公益社団法人
虹の会

①音が聞こえない・話せない

画面左下の一番左のボタンが「オーディオに参加」になっていたら、「オーディオに参加」をクリックして、「コンピューターでオーディオに参加」ボタンをクリックして下さい。

②PCで聞こえる声が小さい

「ミュート」ボタンの右の「 ^ 」をクリックして、「オーディオ設定」から以下設定を変更する。

1．スピーカーの「出力レベル」をあげる
2．パソコン本体または音出力用機材（テレビ等）のスピーカーのボリュームを上げる



★「スピーカー」が音出力用機材の型番になっているかもチェック

6．Zoomテストミーティングの実施

公益社団法人
虹の会

施設さま側のスピーカー設定による不具合は、ショー当日に行われる通信テスト内の短い時間ではスムーズにご案内することが難しいため、ショー前日までにこちらのZoomのテストミーティングを実施されることを推奨しております。
※必ずTV等の音出力機材に繋いだ状態で行ってください。
※設定方法がわからない場合は、虹の会(03-5642-8400)までお問い合わせください。

①Zoomのテストミーティング（http://zoom.us/test）にアクセスする。

②「参加」ボタンが表示されるので、クリックしてZoomを起動する。
※Zoomをダウンロードしていない場合、数秒後にダウンロードが開始されます。

③最初にスピーカーテストが始まるので、「着信音が聞こえますか。」の問いかけに「はい」「いいえ」で答える。もしくはドロップダウンメニューを使用して、音量を調整する。

④次にマイクテストが始まるので、マイクに話しかける。返答が聞こえるまで、「はい」「いいえ」で答える。もしくはドロップダウンメニューを使って再生音が聞こえるまで調整する。

⑤スピーカーとマイクのテストが完了すると、「コンピュータオーディオで接続」と表示されるのでクリックした後、「コンピューターオーディオに参加する」をクリックし、終了する。